

Windows Server 2022 Evaluationsversion aktivieren

Die nachfolgende Anleitung zeigt auf, wie Sie eine Evaluationsversion von Windows Server 2019 oder 2022 mithilfe eines gültigen Produktkeys aktivieren können.

1. Schritt

Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator.

2. Schritt

Geben Sie den nachfolgenden Befehl ein:

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Set-Edition: **ServerStandard** für Standard und **ServerDatacenter** für Datacenter Keys

3. Schritt


Nachdem Sie Enter gedrückt haben, starten die Komponentenaktualisierung automatisch.

4. Schritt

Starten Sie das System neu, sobald die Komponentenaktualisierung abgeschlossen ist.

5. Schritt

Nun sollte Windows erfolgreich aktiviert sein. Bei allfälligen Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!



```
Administrator: Eingabeaufforderung - DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

C:\Windows\system32>DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 6.3.9600.17031

Abbildversion: 6.3.9600.17031

Komponentenaktualisierung wird gestartet...
Product Key-Installation wird gestartet...
Product Key-Installation ist abgeschlossen.

Paket "Microsoft-Windows-ServerStandardEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~6.3.9600.16384" wird entfernt
[=====100.0%=====]
Komponentenaktualisierung ist abgeschlossen.

Editionsspezifische Einstellungen werden angewendet...
Das Anwenden der editionsspezifische Einstellungen ist abgeschlossen.

Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Zum Abschließen dieses Vorgangs muss Windows neu gestartet werden.
Möchten Sie den Computer jetzt neu starten? (Y/N) 
```